

Uw Netwerkbeheerder kan helpen met onderstaand schema.



Noteer uw netwerk instellingen
voor het eenvoudig aansluiten van de PostBase frankeermachine.

DHCP

☐ Ingeschakeld

☐ Uitgeschakeld Verzamel onderstaande gegevens:

Vast IP adres voor de PostBase: _____

Subnet Mask: _____

IP adres Standard Gateway: _____

IP adres DNS Server: _____

Proxy Server

☐ Nee

☐ Ja Verzamel onderstaande gegevens:

Proxy Server IP Adres: _____

Poortnummer: _____

Proxy Verificatie: ☐ Uitgeschakeld

☐ Ingeschakeld Verzamel onderstaande gegevens:

Gebruikersnaam: _____

Wachtwoord: _____

(Instellen/wijzigen kan via "Menu" en "Verbindingsinstellingen")

Referentie informatie voor Netwerkbeheerders.

De PostBase vereist een Ethernet-verbinding, met een minimum van 10 Mbit /sec, om frankeertegoed en updates te downloaden van een FP-server. Ethernet-kabels van klasse CAT5 of CAT5E worden aanbevolen.

Hiervoor wordt gewoonlijk TCP/IP (v4 alleen) via een https-verbinding met TLS v1.2 via **poort 443** gebruikt. In bepaalde gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van een http-verbinding via **poort 80**. Deze twee poorten moeten dus worden ingeschakeld in een firewall. De frankeermachine zal contact leggen met:

Nederland:

bnld.francotyp.com
bnld2.francotyp.com
mabnld.francotyp.com
mabnld2.francotyp.com
manld.francotyp.com
manld2.francotyp.com
5bnld.francotyp.com
5bnld2.francotyp.com
5mabnld.francotyp.com
5mabnld2.francotyp.com
5manld.francotyp.com
5manld2.francotyp.com
nld.francotyp.com
nld2.francotyp.com

België:

bbel.francotyp.com
bbel2.francotyp.com
mabbel.francotyp.com
mabbel2.francotyp.com
mabel.francotyp.com
mabel2.francotyp.com
5bbel.francotyp.com
5bbel2.francotyp.com
5mabbel.francotyp.com
5mabbel2.francotyp.com
5mabel.francotyp.com
5mabel2.francotyp.com
bel.francotyp.com
bel2.francotyp.com

De PostBase kan worden geconfigureerd om DHCP (standaard) te gebruiken, als alternatief kan het geconfigureerd worden met een vast IP-adres, waarbij het IP-adres van de PostBase, subnet-mask, gateway en DNS-server gegevens handmatig ingevoerd worden.

Een proxyserver kan ook worden geconfigureerd, waarbij het IP adres en de poort van de proxy nodig zullen zijn. Proxyservers zonder verificatie worden ondersteund, maar de PostBase kent ook 'basic' of 'digest' authenticatie methodes (met behulp van een door de gebruiker te gebruiken naam en wachtwoord, de digest maakt gebruik van een MD5 checksum). **NTLM wordt niet ondersteund als een authenticatie-methode.** Alle netwerktypes, met uitzondering van een zgn. Ring-netwerk, worden ondersteund.

Meer informatie treft u in de handleiding "Hulp bij verbindinginstellingen", welke is te downloaden via de websites www.fp-ruys.nl / www.francotyp.be